

# Mail instellingen bncweb.nl (POP3)

Deze handleiding bevat alle instellingen om uw mail via pop3\* te ontvangen en verzenden op uw PC of mobiele apparaat. Wilt u gebruik maken van IMAP\* raadpleeg dan de handleiding "mail instellen voor IMAP". De handleiding bevat de schermen voor outlook op uw PC. Maakt u gebruik van een ander mail programma of wilt u uw mail ontvangen en verzenden vanuit uw mobiele apparaat zitten de instellingen mogelijk op een andere plaats. De instellingen zijn echter wel hetzelfde.

Ga naar uw account instellingen

*Bestand, en vervolgens Accountinstellingen (Outlook);*

- 1) Vul uw naam en E-mail adres in, zie onderstaande afbeelding;
- 2) Vul voor inkomende e-mail én uitgaande e-mail "bncweb.nl" in;
- 3) Vul bij gebruikersnaam uw hele e-mail in en bij wachtwoord het wachtwoord wat u heeft ontvangen;
- 4) Zet het vinkje aan bij "Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA)";  
*Ga door naar Meer instellingen (Outlook);*

**Account wijzigen**

**POP- en IMAP-accountinstellingen**  
Voer de e-mailserverinstellingen in voor uw account.

**Gebruikersgegevens**  
Naam:  **1**  
E-mailadres:  **1**

**Servergegevens**  
Type account:  **2**  
Server voor inkomende e-mail:  **2**  
Server voor uitgaande e-mail (SMTP):  **2**


**Aanmeldingsgegevens**  
Gebruikersnaam:  **3**  
Wachtwoord:  **3**  
 Wachtwoord onthouden  
 Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht **4**

**Accountinstellingen testen**  
We raden u aan om te controleren of u de juiste gegevens hebt ingevoerd voor uw account.  
  
 Accountinstellingen automatisch testen wanneer er op Volgende wordt geklikt

< Vorige 


*Selecteer het tabblad "Server voor uitgaande e-mail" (Outlook)*

- 5) Zet het vinkje aan bij "Voor de server voor mijn uitgaande e-mail(SMTP) is verificatie vereist", zie onderstaande afbeelding;



Selecteer het tabblad "Geavanceerd" (Outlook)

- 6) Vul bij inkomende e-mail (POP3) de poort "996" in, zie onderstaande afbeelding;
- 7) Zet het vinkje aan bij "Voor deze server is een versleutelde verbinding vereist (SSL)";
- 8) Vul bij uitgaande e-mail (SMTP) de poort "465" in, zie onderstaande afbeelding;
- 9) Selecteer bij "Gebruik het volgende type versleutelde verbinding" het type "SSL";



Je E-mail account is nu ingesteld voor POP3.

*\*POP3: Hierbij worden de e-mailberichten van de server opgehaald en lokaal opgeslagen.*

*\*IMAP: Hierbij kijk je op de server en heb je overal dezelfde mails (ontvangen en verzonden) tot je beschikking.*