

Handleiding instellingen imap Iphone


Nieuw mail adres instellen (voor bestaand account wijzigen zie pagina 3)

1) Ga naar "Instellingen", dan naar "mail.."



2) Klik op "Nieuwe account".

3) Klik op "Anders".



4) Klik op "Voeg mailaccount toe".



- 5) In het volgende scherm dient u uw accountgegevens in te vullen:
- Voer je naam in.
 - Voer het volledige e-mailadres in.
 - Voer het wachtwoord van je e-mailadres in.
 - Voer een naam in voor dit account.



- 6) Selecteer "IMAP".



- 7) Als u in het bovenstaande scherm naar beneden scrolt ziet u onderstaand scherm. U dient daar de volgende gegevens in te vullen:
- Hostnaam inkomende post: bncweb.nl
 - Gebruikersnaam inkomende post: uwnaam@uwdomeinnaam.nl

- c. Wachtwoord voor inkomende post: Het wachtwoord wat bij dit mailadres hoort. (Deze kun u in het controlpanel van uw hosting wijzigen.)
- d. Hostnaam voor uitgaande post: bncweb.nl
- e. Gebruikersnaam uitgaande post: naam@uwdomeinnaam.nl
- f. Wachtwoord voor uitgaande post: Het wachtwoord wat bij dit mailadres hoort.
- g. Als u alle gegevens hebt ingevuld klikt u op 'Bewaar' rechtsboven in het scherm



Uw mail is nu ingesteld. Indien u nog geen verbinding heeft loop dat de stappen na die bij "bestaand e-mail account" staan, op de volgende pagina. Het kan zijn dat uw iPhone de instellingen niet automatisch heeft gedetecteerd. De stappen vanaf punt 5 (pagina 5) zijn dan nog noodzakelijk.

Bestaand e-mailaccount bewerken

- 1) Ga naar “Instellingen”, dan naar “mail..”



- 2) Klik op het account wat u wilt bewerken.
- 3) Vernieuw nu de gegevens van de server voor de inkomende post:
 - a. Server voor Inkomende mail IMAP: bncweb.nl
 - b. Gebruikersnaam inkomende post: uwnaam@uwdomeinnaam.nl
 - c. Wachtwoord voor inkomende post: Het wachtwoord wat bij dit mailadres hoort. (Deze kun u in het controlpanel van uw hosting wijzigen.)
 - d. Druk op gereed



4) Klik onder Server uitgaande post om SMTP



5) Klik onder hoofdserver op bncweb.nl:



- 6) Stel in het volgende scherm de volgende instellingen in”
- Gebruik SSL moet aan staan
 - Identiteitcontroles moet staan op “Wachtwoord”
 - Serverpoort instellen op “587”
 - Druk op gereed



- 7) Druk op “geavanceerd”



8) Stel de volgende gegevens in:

- Gebruik SSL moet aan staan
- Identiteitcontroles moet staan op "Wachtwoord"
- Serverpoort instellen op "993"



Uw iPhone is nu ingesteld