

# Mail instellingen bncweb.nl (IMAP)

Deze handleiding bevat alle instellingen om uw mail via IMAP\* te ontvangen en verzenden op uw PC of mobiele apparaat. Wilt u gebruik maken van POP3\* raadpleeg dan de handleiding "mail instellen voor POP3". De handleiding bevat de schermen voor outlook op uw PC. Maakt u gebruik van een ander mail programma of wilt u uw mail ontvangen en verzenden vanuit uw mobiele apparaat zitten de instellingen mogelijk op een andere plaats. De instellingen zijn echter wel hetzelfde.

Ga naar uw account instellingen

*Bestand, en vervolgens Accountinstellingen (Outlook);*

- 1) Vul uw naam en E-mail adres in, zie onderstaande afbeelding;
- 2) Selecteer bij Type account "IMAP" en vul voor inkomende e-mail én uitgaande e-mail "bncweb.nl" in;
- 3) Vul bij gebruikersnaam uw hele e-mail in en bij wachtwoord het wachtwoord wat u heeft ontvangen;
- 4) Zet het vinkje aan bij "Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA)";


The screenshot shows the 'Account wijzigen' dialog box with the following details:

- Gebruikersgegevens:** 'Naam' and 'E-mailadres' fields are circled in red and labeled '1'.
- Servergegevens:** 'Type account' is set to 'IMAP', and both 'Server voor inkomende e-mail' and 'Server voor uitgaande e-mail (SMTP)' are set to 'bncweb.nl'. These are circled in red and labeled '2'.
- Aanmeldingsgegevens:** 'Gebruikersnaam' is set to 'Uw e-mail adres', circled in red and labeled '3'.
- The checkbox 'Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht' is checked and circled in red, labeled '4'.
- A 'Meer instellingen ...' button is circled in red at the bottom right.
- Other visible elements include 'Accountinstellingen testen' section, 'Wachtwoord onthouden' checkbox, and a slider for 'E-mail die offline moet blijven: Alles'.

*Ga door naar Meer instellingen (Outlook);*


*Selecteer het tabblad "Server voor uitgaande e-mail" (Outlook)*

- 5) Zet het vinkje aan bij "Voor de server voor mijn uitgaande e-mail(SMTP) is verificatie vereist", zie onderstaande afbeelding;



Selecteer het tabblad "Geavanceerd" (Outlook)

- 6) Vul bij inkomende e-mail (IMAP) de poort "993" in, zie onderstaande afbeelding;
- 7) Zet het vinkje aan bij "Voor deze server is een versleutelde verbinding vereist (SSL)";
- 8) Vul bij uitgaande e-mail (SMTP) de poort "465" in, zie onderstaande afbeelding;
- 9) Selecteer bij "Gebruik het volgende type versleutelde verbinding" het type "SSL";



Je E-mail account is nu ingesteld voor IMAP.

*\*POP3: Hierbij worden de e-mailberichten van de server opgehaald en lokaal opgeslagen.*

*\*IMAP: Hierbij kijk je op de server en heb je overal dezelfde mails (ontvangen en verzonden) tot je beschikking.*